

KONSEY SOU JADEN PWA



K I JANW DWE PREPARE TE POU PLANTE PWA

Tè kote ou pral plate pwaa dwe byen laboure, byen ese, ak yon siyonaj ki plase biyon yo a 80 cm youn a kote lot.

K I JANW DWE PLANTE PWA

Avan tout bagay ou dwe asirew ke ou genyen bon jan plan pwa .(grenn pwa, pa plan pwa). Wap mete de(2) ranje pwa sou chak biyon. Pwaa ap plante yon(1) grenn nan trou, ak yon distans dis(10) al douz(12) cm nan mitan de(2) trou. Pou pwaa byen leve, ou oblige simenn nan tè mouye. sa facilitew flite avek AFALON menm jou a, aprew fin plante, oswa demen maten, pou anpeche zèb leve nan jaden an.

KI ANGRE KI PI BON POU JADEN PWA

Anvan ou siyonnen oswa avan ou plante, mete 4 sac 12- 12- 20 nan tè a. Kenz jou apre pwa a leve, mete yon lot 4 sac 12-12-20 nan kawo tè a. Lè pwaa an bouton flè, pasel yon lot 4 sac ire

KONTROL ENSEK AK MALADI NAN JADEN PWA

Depi pwa leve, kon li genyen de a twa fey, komanse pwoteje plantasyon an kont mouch blanch, cheni, afid, epi tou ampil vye maladi tankou mildiou, mapou e latriye, avec bonjan aspesyon. Wa sèvi ak ACTARA pou mouch blanch, tambo, bandi, tricel pou cheni, pinèz, pichon. EMTHANE AK EMEXIL ap kembe jaden an pwop san maladi. Nan tout melanj kap fet pou flite jaden pwa, mete 100cc SATIYET nan pomp 5 galon an.

KIJANW KONTROL ZEB NAN JADEN PWA

Menm jou ou plante pwaa nan tè mouye a, oswa pou pita demen maten, flite tè a ak AFALON. Apre yon 15 a 22 jou, siw ta wè zèb fèy fin leve nan jaden pwa a, flitel ak AGIL konsa wa kembe jaden pwaw la prop, pou ka jwenn yon pi bon rannman.

**ANVAN'W SÈVI AK PWODI SA YO, LI ETIKÈT YO, MANDE KONSEY NAN AGROSERVICE KI PI PRE W LA
AGROSERVICE SE ZANMI'W**